

**STRATEGIE /** Dans le contexte actuel d'augmentation du prix des intrants, rigueur, adaptation et attention sont de mise pour gérer ses pâturages au plus près des profils de chaque parcelle.

## Quels outils pour aider et accompagner les éleveurs ?

De nombreux outils sont aujourd'hui à la disposition des éleveurs qui souhaitent progresser et avoir une gestion plus contrôlée et maîtrisée de leurs pâturages.

- Les repères thermiques pour connaître les sommes de températures proches de chez soi vont permettre d'estimer l'avancement des graminées en fonction de la chaleur et de la pluviométrie.

Elles sont réalisées grâce aux stations météo du département par le biais des données de Météo France (voir encadré ci-contre).

- Les typologies des prairies ont une grande importance. Suivant les espèces présentes, le démarrage en végétation ne se fait pas en même temps. Bien connaître ses parcelles et leurs caractéristiques permettra de se guider plus

aisément.

- L'herbomètre qui va permettre de connaître la hauteur d'herbe exacte et ainsi de calculer la biomasse (quantité d'herbe disponible à l'échelle de la parcelle). Avec un tour régulier de ses parcelles, on se rend compte des stocks sur pieds et de la conduite appropriée à adapter. On ne doit jamais descendre en dessous de 5 cm de hauteur d'herbe et dès qu'il y a plus de 15 cm, il faudra alors orienter la parcelle à la récolte. La meilleure situation pour valoriser le potentiel agronomique et les performances animales est de rentrer les animaux à 12/13 cm et de les sortir à 6 cm. La densité de prairies, couplée aux hauteurs d'herbe va permettre d'adapter le temps de présence des animaux sur la parcelle et d'effectuer un prévisionnel de pâturage.

- Repères sur les bottes : d'un coup d'œil rapide, l'éleveur peut savoir en fonction de la hauteur de l'herbe qu'il a au niveau de ses chevilles s'il est temps de sortir les bêtes, de les changer de pré... En dessous de 5 cm, il est trop tôt

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 8 cm (cheville)                                                                    | 10-12 cm (bas du mollet)                                                            | 5 cm (talon)                                                                        | 15 cm (mi-mollet)                                                                   |
| Mise à l'herbe (sortie d'hiver)                                                    | Entrée parcelle                                                                     | Sortie parcelle                                                                     | Destination fauche                                                                  |

**UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE ?**  
Le bon moment pour choisir nos charpentes bois !



**Roine**  
Charpentier Constructeur

**07 58 47 63 19**  
www.roine.fr • commercial@roine.fr

### Les stades de l'herbe et observations locales

- 300° jour :** floraison du forsythia → mise à l'herbe  
**500° :** floraison des cerisiers → fin de déprimage  
**500 à 600° :** floraison des pissenlits → étêtage des graminées  
**600° à 800° :** floraison des lilas et pissenlits blancs  
 → montaison des fétuques et dactyles  
 → épiaison des graminées précoces (RGA, Vulpin)  
**800 à 1 000° :** épiaison des fétuques et dactyles  
 montaison des fléoles  
 floraison des graminées précoces (vulpin, ray grass)

pour faire pâturer, au-dessus de 15 cm, il est trop tard.

### Bien réussir sa mise à l'herbe

A partir de la mi-mars, dès les 250 ° de sommes de température et une portance des sols adéquate, la sortie des animaux se précise en fonction des zones d'altitude. Les éleveurs ont parfois du mal à faire déprimer leur parcelle. Pourquoi ? Selon Jérôme Gachet (Haute-Loire Conseil élevage), il y a une crainte de la part des éleveurs que cette mise à l'herbe précoce ait un impact sur la

pousse de l'herbe et le stock récolté en cas de printemps sec. Or, c'est l'inverse qui va se produire, une mise à l'herbe précoce et maîtrisée va uniquement épouiser les jeunes pousses et favoriser la repousse de qualité et le tallage. De plus, les jeunes pousses sont très nourrissantes, riches en protéines et vont donc apporter une meilleure valeur nutritive au bétail. A contrario, une mise à l'herbe tardive va retarder le potentiel de pousse, les valeurs alimentaires et la digestibilité de l'herbe. ■

Béatrice Sauvignat

## PRESSES à BALLES RONDES KRONE

Profitez de nos offres mortes-saisons !



Ne portez plus les rouleaux de filet pour les charger dans la chambre grâce au chariot latéral KRONE EasyNet !



La presse à 4 courroies KRONE capable de presser tout type de fourrage en haute densité sans précaution particulière !



Ouverture et fermeture de porte en moins de 5 secondes et sans secousse : gagnez du temps et du confort !

## VARIPACK




Retrouvez dès maintenant votre spécialiste local des techniques de récolte des fourrages de haute qualité :

**Ets BROTTE**

35 route de Mobos 26120 Chabeuil

Tél : 04 75 59 85 10

pour tout matériel agricole  
Depuis 1987  
**BROTTE**  
Service & Proximité



Pas d'utilisation (0-4,5 cm)

Mise à l'herbe recommandée (4,5 - 6 cm)

Pâturage (6 - 15 cm)

Fauche conseillée (15 - 20 cm)

Fauche obligatoire (> 20 cm)